




IZPIS POROČIL V PDF

Namestitev tiskalnika PDFCreator

Za izpis poročil iz Microsoft Dynamics NAV programa v .PDF obliko je najprej potrebno namestiti odprtokodni program PDFCreator. Prenesemo ga z interneta na naslovu:


<http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/>

Za namestitev uporabimo vse privzete nastavitve in po končani namestitvi se nam pojavi nov tiskalnik z imenom **PDFCreator**. V nastavitvah izberemo **Tiskalnik → Možnosti**



V meniju **Samodejno shranjevanje** lahko izberemo ime in mapo, kamor se bo .PDF datoteka shranjevala. S tem, ko definiramo parametre samodejnega shranjevanja nas program pri izpisu ne bo spraševal, kam naj shrani datoteko. Ostale parametre ni potrebno spreminjati in s tem je instalacija tiskalnika PDFCreator zaključena.

Uporaba tiskalnika PDFCreator



■ Način uporabe 1

Pri izpisu kateregakoli poročila iz Microsoft Dynamics NAV programa (ali druge poljubne aplikacije) lahko sedaj izberemo tiskalnik za izpis z imenom **PDFCreator**. Po izpisu se nam bo avtomatsko odprla PDF datoteka z imenom in v mapi, ki smo jo nastavili v prejšnjem koraku (samodejno shranjevanje).

■ Način uporabe 2

Direkten izpis preko forme **Tiskanje poročil v pdf** (13018513). Do forme pristopimo preko menija kadrovske evidence **Obdelave** → **Tiskanje poročil v pdf**.

Tiskanje poročil v pdf

TISKANJE PDF

Številka poročila 13017610 Prijava/Poročilo nezgode

Pot datoteke C:\Spin\

Ime datoteke (.pdf) . . . PDF_Datoteka.pdf

Prikaži izborna formo. . .

Shrani v PDF

- V primeru da je opcija **Prikaži izborna formo** prazna, se nam avtomatsko kreira .PDF datoteka s privzetimi filtri in možnostmi na samem poročilu.
- V primeru da izberemo opcijo **Prikaži izborna formo**, se pred izpisom prikaže forma, kjer lahko izberemo filtre in druge možnosti, ki jih ponuja poročilo. Nato izberemo gumb **Natisni** in nadaljnji postopek je enak kot v točki **Način uporabe 1**.